

Requisits per al bon funcionament de la tecnologia d'accessibilitat integral per als navegadors Internet Explorer, Google Chrome i Mozilla Firefox


Independentment del navegador web, hi ha certs aspectes que s'han de tenir en compte per garantir el bon funcionament de l'accessibilitat:

- Desactivar qualsevol *proxy* en el navegador web, que pogués impedir la comunicació amb el portal web www.inclusite.com, necessària per al bon funcionament de l'accessibilitat.
- Actualitzar Adobe Flash Player a la versió 10, com a mínim, des de la URL: <http://get.adobe.com/es/flashplayer>. Per comprovar la versió que té instal·lada, vegi la informació relativa al navegador que està fent servir a la qual es fa referència en els següents apartats.


Internet Explorer

Perquè l'accessibilitat web funcioni amb normalitat, haurà de tenir instal·lada la versió 10 o superior. Les versions inferiors no són compatibles. A més, haurà de:


- En Internet Explorer 10 desactivar, si estigués activa, la *visualització de compatibilitat* clicant sobre l'opció en vermell.




- En Internet Explorer 11 no fa falta desactivar res, però s'ha de comprovar que la pàgina no estigui inclosa en la selecció de pàgines de visualització de compatibilitat. En cas afirmatiu s'hauria de suprimir de la llista.




- Afegir el portal web www.inclusite.com a la pestanya de Privadesa del navegador. S'han de seleccionar les opcions (seguint aquest ordre) *Eines / Opcions d'Internet / Privadesa / Llocs*. Fet això apareixerà una altra finestra (Titulada *Accions de privadesa per lloc web*), on haurà d'introduir la URL <http://www.inclusite.com> i clicar sobre els botons *Permet* i *D'acord*, com pot veure en la imatge següent. Per finalitzar aquest pas, haurà de clicar també sobre el botó *D'acord* de la finestra titulada *Opcions d'Internet*, que romandrà encara oberta.



- Comprovar la versió d'Adobe Flash Player que té instal·lada per, si fos inferior a la 10, actualitzar-la des de la URL <http://get.adobe.com/es/flashplayer>. Es pot comprovar seleccionant les opcions (seguint aquest ordre) *Eines / Opcions d'Internet / Programes / Administrar complementos*, a continuació s'obrirà una nova finestra titulada *Administrar complementos*. Haurà de seleccionar l'opció *Tots els complementos* obrint el quadre combinat *Mostra*: i cercar a l'àrea dreta l'element *Shockwave Flash Object*, com pot veure en la pantalla següent.



- Activar la casella *Eliminar l'història d'exploració en sortir* que apareix a la finestra de configuració d'Internet Explorer a la qual s'accedeix a través d'*Eines / Opcions d'Internet* per esborrar les *cookies* en sortir del navegador. Així, cada vegada que arranqui Internet Explorer i s'activi l'accessibilitat, apareixerà a la pantalla el configurador d'Inclusite. Si no s'activa aquesta casella, Internet Explorer recordarà el mode d'accessibilitat establert la primera vegada i no mostrarà el configurador les properes vegades que cliqui *Activar l'accessibilitat*. Cal recordar que clicant la tecla *Esc*, es mostrarà el configurador d'Inclusite (veure la pantalla següent) per poder canviar el mode d'accessibilitat actual per un altre en qualsevol moment.




Google Chrome


A diferència de l'anterior, aquest navegador permet esborrar les *cookies* automàticament en tancar totes les finestres obertes. Per fer-ho, ha d'entrar a la configuració:



Un cop dins el menú de configuració, baixar fins al final de la pàgina, prémer *Mostrar la configuració avançada...* i clicar sobre el botó *Configuració del contingut...* de l'apartat *Privadesa*:



activar l'opció *Conservar les dades locals només fins que tanqui el navegador* de l'apartat *Galetes* i, per últim, clicar el botó *Finalitzat* de la mateixa finestra, com pot observar en la següent imatge.




Mozilla Firefox

De la mateixa manera que el navegador Chrome, Firefox permet esborrar les *cookies* automàticament en tancar totes les finestres obertes del navegador.

Per fer-ho, ha de prémer el botó menú de la part superior dreta del navegador i seleccionar la icona de l'engranatge per accedir a les opcions tal com es mostra a la fotografia:



Un cop dins les opcions prémer la pestanya de privadesa de la columna de l'esquerra tal com es mostra a continuació:



Finalment només quedarà, de l'apartat historial, obrir el desplegable i seleccionar l'opció *Utilitza els paràmetres personalitzats de l'historial*. De les noves opcions que es mostraran a continuació marcar la de *Neteja l'historial quan es tanqui el Firefox* i deixar com estan les marcades per defecte. Un cop fet això ja podrà tancar el navegador i la configuració quedarà desada automàticament.

